



Klassenraum Management Software

Netcom Desktop Manager 6

Installationsbeschreibung

Download:

Download der Test/Vollversion über den Downloadbereich unter www.desktopmanager.de.

Installationsvoraussetzung:

Ein Netzwerkpfad, der für die Schüler- und den Lehrer-PC über den gleichen Laufwerksbuchstaben zu erreichen ist.

Beispiel:

Die Installation erfolgt auf Server1.

Auf der Festplatte (C:) des Servers1 wird ein Unterverzeichnis „DTM“ angelegt und als Server1_DTM freigegeben.

Vom Lehrer- und von den Schüler-PCs soll über den Laufwerksbuchstaben N: auf die Freigabe des Servers zugegriffen werden.

(Windows-Befehl: *net use N: \\Server1\Server1_DTM*)

Bitte beachten:

Der Zugriff auf die Server-Freigabe muss vom Lehrer-PC und den Schüler-PCs identisch erfolgen.

Installation des NETCOM Desktop Managers:

Am Lehrer-PC wird die Installation des NETCOM Desktop Managers durch Aufruf des Programms *NDMSETUP.EXE* (Terminalserver-Edition: *NDMSETUPTS.EXE*) gestartet.

Als Ziel-Verzeichnis ist die Freigabe auf dem Server über den zugeordneten Laufwerksbuchstaben zu wählen:

Beispiel:

N:\Netcom\Desktop

Das Lehrer-Modul kann anschließend sofort über das Icon auf dem Desktop des Lehrer-PCs gestartet werden.

Weiter nächste Seite ...



Einrichten der Schüler-PCs:

Die Einrichtung der Schüler-PCs erfolgt automatisch beim ersten Start des NETCOM Desktop Manager Schüler-Clients.

Bitte beachten:

Zur Einrichtung der Schüler-Clients sind Administrator-Rechte auf dem lokalen Arbeitsplatz erforderlich.

Der Aufruf des Schüler-Clients erfolgt aus dem Installationsverzeichnis durch Aufruf des Programms SCHUELER.EXE mit der IP-Adresse des Lehrer-PCs als Parameter.

Beispiel:

N:\Netcom\Desktop\Schueler\Schueler.Exe 192.168.1.11

Haben alle Schüler-PCs den NETCOM Desktop Manager Schüler-Client gestartet, erfolgt abschließend die Konfiguration am Lehrer-Modul durch Aufruf der Option

-> Admin->System-Konfiguration ->Register Schüler-Client-> Client-Konfiguration ausführen

NETCOM gewährt Ihnen kostenfreien Installations- u. Konfigurationssupport bei Installation der NETCOM Desktop Manager Testvollversion.

Hotline: ++49 (0) 95 32 / 92 31 – 0 oder Skype: DesktopManager.

Nutzen Sie die Gelegenheit, mit den Entwicklern persönlich zu sprechen.

**NETCOM GmbH | Zeilbergsiedlung 8-15 | 96126 Maroldsweisach
Tel.: ++49 (0) 95 32 / 92 31 - 0 | Fax: ++49 (0) 95 32 / 92 31 - 27
Email: desktopmanager@netcom.de | zentrale@netcom.de**

www.desktopmanager.de | www.netcom.de | www.netzwerk-sachverstaendige.de